SINGER

Diseño HM2001P

modafácil.com

RECOMENDACIONES para ANTES del Corte

El trazo que usted recibe está **"Listo para poner sobre la Tela y Cortarlo"**. **Si la Tela a Comprar es más Angosta** de 59" o 150 cms, recorte las piezas y reorganícelo para el nuevo ancho de tela.

La mayoría de **los trazos están fabricados para Telas bi-direccionales** que se pueden cortar en ambas direcciones. Si usted quiere una Tela con un SENTIDO ÚNICO, recorte las piezas y REORGANICE su Trazo con todas las piezas en el sentido deseado y mídalo nuevamente para que compre su Tela Exacta.

Estudie cuidadosamente sus Medidas - Talla y realice los Ajustes a las piezas que crea necesario para sus Medidas de Estatura - Largo de la prenda o Contorno de Busto - Pecho, o Cintura y Cadera. **Nota:** Al final de esta ficha encontrará las sugerencias para realizar dichos ajustes.

TODAS LAS PIEZAS Ya Tienen los Márgenes de Costura Incluidos. Observe que **cada pieza tiene Impresas todas las GUÍAS** de ubicación de detalles con sus SEÑAS y todos los Textos de Identificación de cada pieza.

Tenga en cuenta que **Algunas Piezas tienen Escrito CORTAR X 1**. En ese caso tome su precaución de cortar Una sola Capa de Tela, para que así no le sobre ninguna pieza que en la costura le cause confusión. **Para esta Observación se EXCLUYEN** todas las piezas que en el Trazo se encuentran **SOBRE** el borde de la **TELA DOBLADA** por mitad.

Algunos Patrones y los Asimétricos los Recibirá Trazados para Telas **ABIERTAS** y en ese caso deberá poner el trazo sobre el revés de la tela

Estudie Detenidamente las Instrucciones de su Patrón y Proceda !!!

PANTALÓN PARA CABALLERO.

Pantalón de vestir para caballero, con bolsillos laterales y bolsillos de vivo en espalda, cierre de cremallera tipo bragueta al frente, pretina con pase lado izquierdo, pasadores, pase en bragueta cierre por lado superior con broche oculto, medio forro en piezas frente, protector de entrepierna en forro.

TELAS SUGERIDAS: El pantalón está diseñado para telas firmes. Sugerimos telas como: cashemires, lanas, etc.

OTROS MATERIALES: Entretela especial para pantalón, cremallera, broche gancho para pantalón de caballero, 3 botones chicos al tono de tela, vanroll, pretina prefabricada para interior, 1 botón chico transparente, forro, hilo Gütermann.

Para coser este bello diseño te recomendamos usar:

Hilos Gütermann

¡Aprende a coser a la perfección cualquier tipo de prenda sin importar su grado de dificultad!

Pregunta por nuestro

Diplomado en confección de Ropa de Moda

Diplomado en confección de Ropa de Moda

listos para poner sobre la tela y cortar

SINGER

Diseño HM2001P

modafácil.com

PANTALÓN PARA CABALLERO

Listos para Cortar - Talla por Talla

Imagen Miniaturizada



Trazo No: 2001P34M Largo Trazo: 174.00cms Ancho Tela: 75.00cms

TRANSLATION = TRADUCCIÓN

Front = Frente
Back = Espalda
Zip protector = Ojalera
Bias pocket = Bies bolsillo
Fly = Botonera
Linning front = Forro frente
Linning pocket = Forro bolsillo
Fly linning = Forro ojalera
Waist = Cintura
Facing pocket = Vista bolsillo
Facing Waist = Vista cintura

SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

Preparación.

1. Haga zig-zag u over a las piezas tela que no están entreteladas.
2. Fusionar entretela a piezas de pretina y piezas de cremallera, con plancha a temperatura media.
   - Recuerde que la entretela se plancha colocando lado goma sobre revés de tela, al planchar asegurar que con la entretela no se formen burbujas y que se adhiera la entretela de una manera uniforme.
3. Prepare vistas para bolsillos frente y espalda.
4. Prepare tiro espalda.
5. Preparar pinzas de espalda.
6. Preparar pasadores.
7. Preparación de cremallera.
   - Cosa bies cubriendo la orilla a pieza de ojalera por lado redondo.
   - Cosa botonera a su respectivo forro por lado curvo haga costura de asentamiento.
   - Abra la cremallera, coloque con alfileres la cremallera en medio de pieza delantera derecha y pie de botón, cosa utilizando pie de cierre, cierre la cremallera termine de coser este lado.
   - Sujete con alfileres la pieza complementaria frontal izquierda a la parte derecha cosa y haga un pequeño corte donde termina la costura volteé pieza haga costura de asentamiento.
   - Cierre cremallera y coloque alfileres sujetándola a pieza ojalera cuidando que quede completamente oculto el cierre.
   - Marque con plantilla pespunte de adorno y cosa.
   - Haga un remate al inicio de pespunte.
   - Haga un remate uniendo botonera y ojalera por lado curvo a la altura de donde esta la grapa del cierre.

Diplomado en confección de Ropa de Moda

listos para poner sobre la tela y cortar

SINGER

INSTRUCCIONES PARA IMPRIMIR EN CASA

modafácil.com

Si tiene alguna Duda sobre cómo Imprimir, Haga Clic sobre esta página y le abrirá el sitio donde encontrará mayor información

Continuación...

8. Prepare pretina.
   - Doblar y planchar pretina por lado superior.
   - Cortar pieza de vanroll al tamaño de pretina.
   - Coser vista a pretina.
   - Coser pretina prefabricada a pieza de pretina

Ensamble.

1. Cosa por costados frente y espalda, planche dejando costuras abiertas.
2. Cosa centro de frentes.
3. Cosa pretina por lado cintura a frente y espalda.
4. Cosa centro espalda (ver guía para costura en molde) al coser en pretina la costura quedará cubierta con pretina prefabricada.
5. Marque pespunte de adorno con plantilla y cosa.
6. Cosa frente y espalda por lado entrepierna.

Acabados.

7. Cosa dobladillo.
   - Marque altura de dobladillo y cosa.
8. Cosa ojal.
   - Medir y marcar ubicación de los ojales, hacer ojal al tamaño del botón.
   - Se marca el primer ojal en botonera inclinado por lado superior.
   - Abrir ojales utilizando abridor de ojal.
9. Coser botones.
10. ***Deshebrar.***
11. ***Planchar***

Diplomado en confección de Ropa de Moda

SINGER

modafácil.com

PATRONES IMPRESOS PARA ENTREGA A DOMICILIO

Si deseas recibir este patrón impreso en una sola gran hoja a tamaño real, en la Talla solicitada, en la comodidad de tu hogar, escríbenos indicando tu país y tu ciudad y con gusto lo imprimiremos por Plotter en tu propio país y te lo haremos llegar por mensajería expresa a la puerta de tu casa o negocio. **Nos interesa conocer tu opinión.**

Escríbenos tus ideas y preguntas. Con gusto te responderemos: **info@modafacil.com**

PATRONES PARA INDUSTRIA o PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Si deseas ahorrarte la unión de las hojas e imprimir el patrón por Plotter a tamaño real, o si quieres los archivos en formato DWG o DXF o PLT para manipular los patrones en un sistema CAD, **los puedes ordenar a razón de USD $3 dólares cada Talla**; si desea una orden de 5 tallas su precio es de USD $10 dls y para las serie de las 11 o 13 o 15 Tallas si las hay, el precio es de USD $18 dls. para la serie completa.

Diplomado en confección de Ropa de Moda

sistema de impresión de patrones de ropa listos para cortar

SINGER

modafácil.com

AJUSTES PARA TALLAS ADULTAS - PARA INFANTIL se Aplica por Mitad

AJUSTANDO BUSTO ~ PECHO o CINTURA o CADERA



Si Ajusta el Busto, deberá Ajustar la Copa de la Manga y los largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas.

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS SUPERIORES

Si Ajusta la Sisa, deberá Ajustar también la Copa de la Manga y los Largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas de la Sisa. También deberá Ajustar la Altura de las Guías de Ubicación de Pinzas, Bolsillos, Ojales, Botones, Etc.

AJUSTANDO CINTURA o CADERA



Si usted Ajusta estas Medidas, deberá mover las Pinzas o Prenses, Ajustar también la Pretina, las Vistas, Falsos, Forro de los bolsillos y Entretelas.

NOTA: Esta forma de ajustar cintura y cadera aplica para las FALDAS

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS INFERIORES



Si usted Ajusta el Tiro, deberá Ajustar también las Vistas, Falsos, Forros de los Bolsillos y Entretelas.

NOTA: Esta forma de ajustar ESTATURA aplica para las FALDAS

Diplomado en confección de Ropa de Moda

sistema de impresión de patrones de ropa listos para cortar